

## **Acerca de**

Este aplicativo ha sido desarrollado para estimar el crecimiento y la producción de plantaciones de los cinco clones híbridos de chopo con más superficie plantada actualmente en España: 'Beaupre', 'I-214', 'MC', 'Raspalje' y 'Unal'.

Chopo4D es aplicable a plantaciones coetáneas de chopo instaladas con un marco de plantación de entre 5 × 5 m y 6 × 6 m, con edades entre 3 y 17 años y con un diámetro medio de hasta 40 cm.

Este aplicativo se presenta 'tal cual', sin ningún tipo de garantía, explícita o implícita. Además, está sujeto a los cambios que puedan realizar los autores que lo han desarrollado sin notificación previa.

Los autores no se responsabilizan de la incorrecta utilización, interpretación y uso de los resultados obtenidos por Chopo4D.

## **Contacto**

Fernando Castedo Dorado

E-mail: [chopo4d.es@gmail.com](mailto:chopo4d.es@gmail.com); [fcasd@unileon.es](mailto:fcasd@unileon.es)

## **Investigadores de la Universidad de León**

Fernando Castedo Dorado <https://orcid.org/0000-0002-1656-5255>

Pablo Rodríguez González <https://publons.com/researcher/1750741/pablo-rodriguez-gonzalvez/>

Eduardo González Ferreiro <https://orcid.org/0000-0002-4565-2155>

M<sup>a</sup> Flor Álvarez Taboada <https://orcid.org/0000-0002-1530-3309>

## Instrucciones

Chopo4D es un simulador web que permite estimar el crecimiento y la producción de madera de choperas desde su plantación hasta su turno habitual de corta. Los datos que son necesarios para poder operar con esta herramienta son los siguientes: (i) la edad de la chopera, (ii) los clones presentes, (iii) el número total de árboles de cada clon, y (iv) el perímetro normal (o el diámetro normal) de todos los árboles de la chopera (o de una muestra representativa). Opcionalmente, y con el fin de mejorar la fiabilidad de las estimaciones, pueden incluirse datos de la altura total de una muestra representativa de árboles (o de todos los árboles de la chopera).

En los siguientes apartados se describen las funcionalidades de este simulador y cómo utilizarlas.

El simulador se estructura en 4 grandes apartados interconectados entre sí: “Datos generales”, “Introducción de datos”, “Proceso” y “Resultados”.

En el apartado de “**Datos generales**” ha de incluirse la siguiente información (Figura 1):

- El nombre de la finca para la que se pretende llevar a cabo la simulación. Los pies de cada finca han de tener la misma edad, siendo posible que exista uno o varios clones en la misma.
- La edad de la plantación (años) en el momento de realizar la medición de los diámetros (y alturas) en campo. Se entiende por edad de la plantación el número de veranos que tiene la misma.
- A continuación ha de elegirse si se han medido los diámetros normales (o los perímetros normales) de todos los árboles de la finca o solo de una muestra representativa de los mismos. Si se ha tomado solo una muestra, ha de tenerse en cuenta que el número mínimo de árboles a medir en cada clon presente en la finca es de 10.
- Posteriormente, y tanto en un caso como en el otro, ha de indicarse si se han medido diámetros normales o perímetros normales.
- Si no se ha medido la altura total de ningún árbol de la finca, esto se indicará activando la casilla “Sin datos de altura”. Ha de tenerse en cuenta que esta opción conllevará más error en la estimación del volumen del árbol. Si se ha optado por medir la altura total, habrá de indicarse si se ha medido la altura de todos los árboles de la finca o solo la de una muestra representativa. En este último caso se habrá de medir la altura de, al menos, el mismo número de árboles que para los que se ha medido el diámetro, es decir, 10.
- Por último, si no se ha medido el diámetro de todos los árboles de la finca, en las casillas situadas en la parte derecha de la pantalla ha de introducirse el número total de árboles de cada clon que hay en la finca. Si no hay árboles pertenecientes a alguno de los 5 clones, esta casilla se dejará vacía o se indicará que es 0. En caso de que se haya activado previamente la opción “He medido todos los árboles de la finca”, estas casillas estarán desactivadas y será la propia aplicación quien cuente el número de árboles existentes a partir de los datos que se le proporcionen en el siguiente apartado de “Introducción de datos”

**Identificación de la finca**

**Edad de la plantación**

**Elija entre las siguientes opciones**

He medido todos los árboles de la finca  
 He medido una muestra representativa de árboles

---

He medido diámetros  
 He medido perímetros

**Opción básica (menos precisa)**  
 Sin datos de altura

**Opción avanzada (más precisa)**  
 Con alturas de sólo algunos árboles  
 Con alturas de todos los árboles

[Retroceder](#)

**Número total de árboles de cada clon en la finca**

No es necesario indicarlo si se han medido todos los árboles de la finca

Beaupre

I-214

MC

Raspalje

Unal

[Siguiente](#)

Figura 1. Interfaz correspondiente al apartado “Datos generales”.

En el apartado de “**Introducción de datos**” han de incluirse los datos procedentes de las mediciones de diámetros o perímetros normales (y en su caso, también de alturas) realizadas en la finca. Tanto si se ha seleccionado la opción “He medido todos los árboles de la finca” como la opción “He medido una muestra representativa de árboles” en la pantalla de “Datos generales”, existen dos opciones alternativas para introducir los datos:

1. *Introducir los datos a mano* (Figura 2). En este caso será necesario rellenar en pantalla una tabla que contiene 4 campos para cada árbol: el nombre del clon al que pertenece, un identificador, su diámetro normal (o perímetro normal), y su altura total. El identificador es simplemente un código que se asigna a cada árbol para tenerlo identificado una vez procesados los datos y obtenidos los resultados. El campo “Altura total” aparecerá deshabilitado si se ha habilitado la opción “Sin datos de altura” en la ventana de “Datos generales”.

Para introducir los datos hay que hacer clic en el botón de color verde



, que permite elegir el número de árboles (por defecto, la aplicación introduce 10 árboles) y el clon al que pertenecen esos árboles. Si se han introducido más árboles de los que se dispone de datos, se pueden eliminar

mediante el botón de color rojo .

[Introducir medidas a mano](#)   [Importar datos desde un archivo](#)

Clon	Identificador	Diámetro (cm) ⓘ	Altura total (m) ⓘ
Beaupre	1	Diámetro	Altura
Beaupre	2	Diámetro	Altura
Beaupre	3	Diámetro	Altura
Beaupre	4	Diámetro	Altura
Beaupre	5	Diámetro	Altura
Beaupre	6	Diámetro	Altura
Beaupre	7	Diámetro	Altura
Beaupre	8	Diámetro	Altura
Beaupre	9	Diámetro	Altura
Beaupre	10	Diámetro	Altura

+ Añadir 10 árboles de clon Beaupre

- Eliminar árboles sin rellenar

Descargar datos | v

Retroceder
Siguiente

Figura 2. Interfaz correspondiente al apartado “Introducción de datos”, para la opción de introducir las medidas a mano.

2. *Importar los datos desde un archivo rellenado previamente* (Figura 3). En este caso la aplicación permite descargar (previa confirmación de si se han medido diámetros normales o perímetros normales) una plantilla de introducción de datos en formato .xlsx, .xls, .ods y .csv. En esta plantilla aparecerán los mismos 4 campos comentados en el apartado anterior, es decir: el nombre del clon, un identificador, el diámetro/perímetro normal, y la altura total. La primera columna (Clon) sólo puede contener uno de los siguientes valores: Beaupre, I-214, MC, Raspalje o Unal (este campo no es sensible a mayúsculas y minúsculas). La segunda columna (Identificador) puede tomar cualquier valor numérico o de texto que se desee, si bien se recomienda usar números consecutivos (si no se rellena este campo, la aplicación la rellenará de forma automática con números consecutivos comenzando por el número 1). Una vez rellenada la plantilla, se cargará en la aplicación mediante el botón “Subir un archivo”.



Figura 3. Interfaz correspondiente al apartado “Introducción de datos”, importando los datos desde un archivo.

En el apartado de “**Proceso**” ha de seleccionarse el proceso que se quiere ejecutar: (i) cubicar la madera existente a la edad del inventario o (ii) estimar la cantidad de madera que existirá al cabo de unos años (Figura 4). Previamente a esta selección debemos definir los diámetros límite en punta delgada que exigen los 2 posibles destinos de la madera contemplados en la aplicación: desarrollo y sierra. Por defecto la aplicación contempla los valores de 20 cm para desarrollo y 15 cm para sierra, si bien estos valores son modificables por el usuario (Figura 4).




Figura 4. Interfaz correspondiente al apartado “Proceso”, donde se definen los diámetros en punta delgada para los dos destinos contemplados (desarrollo y sierra).

En cuanto a la selección del proceso que se quiere ejecutar existen dos opciones: (i) cubicar la madera que existe actualmente en la finca; y (ii) estimar la cantidad de madera en un plazo de años definido por el usuario. A continuación se exponen los detalles para cada una de las opciones:

1. Cubicar la madera que existe en la finca según los datos aportados por el inventario.

En este caso, si el usuario ha medido los diámetros normales (o perímetros normales) de todos los árboles de la finca, en el apartado de “Resultados”, aparecerá, para cada árbol inventariado, una tabla con los siguientes campos (Figura 5): (i) el identificador del árbol; (ii) el clon al que pertenece; (iii) el dato del diámetro normal medido; (iv) el dato de la altura total medida (si se midió la altura de todos los árboles), o la estimación de la altura total (si no se midió, o solo se midió una muestra); (v) el volumen total del tronco del árbol; y (vi) el volumen de madera correspondiente a cada uno de los 2 destinos considerados (sierra y desarrollo).

Al final de esa tabla aparece otra tabla con los valores de volumen resumidos para el total de la finca. Asimismo, existe la opción de, partiendo de estos valores del inventario, proyectar el crecimiento una serie de años en el botón “Realizar estimación a x años vista”.

Datos generales → Introducción de datos → Proceso → Resultados

**Cubicación de madera que tengo actualmente**

Mostrar todos los árboles  Agrupar árboles en clases diamétricas de 5cm

Identificador	Clon	Diámetro (cm)	Altura (m)	V <sub>total</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>desarrollo</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>sierra</sub> (m <sup>3</sup> )
1	Beaupre	34,2	29,5	1,021	0,856	0,103
2	Beaupre	34,4	29,6	1,036	0,871	0,103
3	Beaupre	37,6	30,9	1,29	1,138	0,093
4	Beaupre	34,6	29,7	1,051	0,887	0,102
5	Beaupre	34,4	29,6	1,036	0,871	0,103
EX13	Raspalje	35	28,9	1,025	0,85	0,105
EX14	Raspalje	31,2	27,3	0,778	0,589	0,113
EX15	Raspalje	27,4	25,7	0,57	0,365	0,122
EX16	Raspalje	29,2	26,5	0,664	0,467	0,118

**Cubicación total para la finca**

Nº árboles	V <sub>total</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total desarrollo</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total sierra</sub> (m <sup>3</sup> )
30	30,209	25,222	2,987

|

5 años vista

Figura 5. Interfaz correspondiente al apartado “Resultados” si el usuario ha medido todos los árboles de la finca, con las opciones de “Cubicación de la madera que tengo actualmente” y “Mostrar todos los árboles” activadas.

Existe la opción de que el usuario visualice los resultados de la cubicación de forma resumida activando la casilla “Agrupar árboles por clases diamétricas de 5 cm” (Figura 6). En este caso aparecerá una nueva columna que indica el número de árboles que pertenecen a cada una de las clases diamétricas de 5 cm de amplitud.




Figura 6. Interfaz correspondiente al apartado “Resultados” si el usuario ha medido todos los árboles de la finca, con las opciones de “Cubicación de la madera que tengo actualmente” y “Agrupar árboles por clases diamétricas de 5 cm” activadas.

En el caso de que el usuario haya medido sólo una muestra representativa de árboles de la finca, los valores de volumen expuestos en el apartado de “Resultados” serán los correspondientes al total de la finca, no a la muestra. Los valores se mostrarán agrupados en clases diamétricas de 5 cm (Figura 7).




Figura 7. Interfaz correspondiente al apartado “Resultados” si el usuario ha medido solo una muestra de árboles, con la opción de “Cubicación de la madera que tengo actualmente” activada.

Por último, tanto si el usuario ha medido todos los árboles como solo una muestra representativa, puede descargar los resultados de la cubicación en formatos .xlsx, .xls, .ods y .pdf haciendo clic en los botones de “Descargar hoja” y “Descargar .pdf” que aparecen en la parte final de la pantalla de resultados.

2. Estimar la cantidad de madera que habrá en la finca al cabo de una serie de años definidos por el usuario. Esta opción se activa haciendo clic en el botón “Realizar estimación a x años vista” que aparece al comienzo de este apartado (Figura 4) o al final de la ventana de resultados de la opción “Cubicación de madera que tengo actualmente” (ver parte inferior de las Figuras 5, 6 y 7).

En este caso en la ventana de resultados aparecerá una tabla que muestra, para cada clon existente en la finca, la evolución del diámetro medio, el volumen total, el volumen de desenrollo y el volumen de sierra a la edad de realización del inventario y durante el número de años que se haya indicado en el período de proyección. La última fila, por tanto, se corresponderá con los valores estimados de todas estas variables a la edad de proyección (Figura 8).

A la derecha de la tabla aparecen 3 columnas con los valores resumidos de los volúmenes para el conjunto de los clones que existen en la finca.


Al final de esa tabla aparece otra tabla con los valores de volumen resumidos para el total de la finca. Asimismo, se incluyen unas figuras que representan, para cada clon, la evolución del diámetro medio desde la edad del inventario a la edad de la proyección (segmentos en color azul en la Figura 8). Dichos segmentos se han superpuesto sobre las curvas de crecimiento en diámetro elaboradas para toda España (color naranja) con el fin de que el propietario tenga una estimación comparativa de la productividad de cada clon en la finca. Haciendo clic en las figuras, éstas se abrirán como imagen en una página nueva del navegador.

Estimación de madera que tendré en el futuro

Edad	Clon	d <sub>medio</sub> (cm)	V <sub>total</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>desenrollo</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>sierra</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total finca</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total desenrollo</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total sierra</sub> (m <sup>3</sup> )
14	Beaupre	35,49	8,115	7,234	0,606	30,84	26,67	2,828
	I-214	32,2	7,537	6,446	0,752			
	MC	34,31	8,245	7,423	0,584			
	Raspalje	32,35	6,942	5,567	0,886			
15	Beaupre	36,31	8,656	7,798	0,592	33,532	29,479	2,756
	I-214	33,18	8,237	7,187	0,726			
	MC	35,25	8,916	8,124	0,563			
	Raspalje	33,67	7,723	6,37	0,875			
16	Beaupre	37,05	9,157	8,318	0,579	36,104	32,155	2,693
	I-214	34,06	8,906	7,893	0,703			
	MC	36,1	9,552	8,786	0,546			
	Raspalje	34,88	8,488	7,157	0,865			
17	Beaupre	37,71	9,62	8,798	0,568	38,556	34,699	2,633
	I-214	34,86	9,545	8,563	0,682			
	MC	36,87	10,156	9,413	0,529			
	Raspalje	36	9,235	7,925	0,854			
18	Beaupre	38,3	10,049	9,241	0,559	40,888	37,113	2,581
	I-214	35,59	10,152	9,198	0,664			
	MC	37,57	10,727	10,004	0,516			
	Raspalje	37,03	9,961	8,67	0,843			
19	Beaupre	38,84	10,446	9,651	0,55	43,105	39,403	2,534
	I-214	36,26	10,728	9,8	0,646			
	MC	38,21	11,267	10,562	0,503			
	Raspalje	37,99	10,664	9,39	0,834			

Cubicación total para la finca a la edad de 19 años

Nº árboles	V <sub>total</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total desenrollo</sub> (m <sup>3</sup> )	V <sub>total sierra</sub> (m <sup>3</sup> )
30	43,105	39,403	2,534



[Descargar hoja |](#)
[Descargar .pdf](#)

[Retroceder](#)

Figura 8. Interfaz correspondiente al apartado “Resultados”, con la opción de “Estimación de la madera que tendré en el futuro” activada.

## Información técnica

### • Consideraciones sobre las características de la plantación y su inventario

1. Las ecuaciones que incorpora Chopo4D están desarrolladas para plantaciones instaladas con marcos de plantación de entre  $5 \times 5$  m y  $6 \times 6$  m, por lo que Chopo4D sólo es aplicable a masas dentro ese rango de espaciamientos. Asimismo, no debería aplicarse a masas menores a 3 años ni mayores a 17 años, ni con un diámetro medio superior a 40 cm.
2. Para obtener las cubriciones más precisas posibles se deben medir los diámetros y las alturas de todos los árboles de la finca. Si sólo se mide una muestra representativa de los mismos, o si sólo se mide el diámetro, las precisiones disminuirán.
3. Si se opta por medir sólo una muestra de árboles dentro de la finca, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
  - ✓ Que la muestra de árboles elegida sea representativa del conjunto de la plantación.
  - ✓ Si la plantación es muy irregular en cuanto al crecimiento observado (por ej., si la finca presenta notables diferencias en la profundidad o fertilidad de suelo o de la capa freática), se recomienda: (i) dividir la finca en zonas diferenciadas teniendo en cuenta las observaciones del diámetro; (ii) hacer un muestreo de diámetros (y alturas) para cada una de las zonas separadamente; y (iii) realizar simulaciones de crecimiento para cada una de las zonas separadamente.
  - ✓ Cada muestra ha de incluir la medición del diámetro/perímetro normal (y, si es el caso, de la altura total) de al menos 10 árboles de cada clon presente en la finca. Si es posible, se recomienda medir el diámetro y la altura de un mayor número de árboles.

### • Ecuaciones implementadas

- Si dentro de la finca se ha medido una muestra de alturas para cada clon, la altura de los restantes árboles se estimará mediante una función altura-diámetro local. La aplicación seleccionará automáticamente el mejor modelo de entre los 3 siguientes:

$$h = b_1 \cdot d^{b_2}; \quad h = b_1 \cdot \exp^{b_2 \cdot d}; \quad h = b_1 \cdot \frac{b}{d} \quad [1]$$

donde:  $h$  = altura total (m);  $d$  = diámetro normal (cm);  $b_i$  = parámetros a estimar internamente por la aplicación

- Si no se ha medido ninguna altura en la finca, ésta se estima para cada árbol mediante una ecuación altura-diámetro generalizada, que es común para todos los clones y que tiene la siguiente expresión:

$$h = 1,4335 \cdot d^{0,4806} \cdot dm^{0,3721} \quad [2]$$

donde:  $h$  = altura total (m);  $d$  = diámetro normal (cm);  $dm$  = diámetro medio de la muestra de diámetros inventariada para cada clon (cm)

- La estimación del volumen según destinos comerciales se lleva a cabo mediante un sistema de volumen comercial que está compuesto por una función de perfil (ec. [3]) y una función de volumen comercial hasta una determinada altura (ec. [4]).

La función de perfil tiene la siguiente expresión:

$$d_i = c_1 \sqrt{h^{(k-b_1)/b_1} (1 - q_i)^{(k-\beta)/\beta} \alpha_1^{I_1+I_2} \alpha_2^{I_2}} \quad [3]$$

donde:  $d_i$  = diámetro del tronco (cm) a una cierta altura sobre el suelo  $h_i$  (m),  $h_{st}$  = altura de tocón (m), que se ha asumido que es igual a 10 cm,  $d$  = diámetro normal (cm) and  $h$  = altura total (m).

$$k = \pi/40\ 000,$$

$$q = h_i/h,$$

$$\begin{cases} I_1 = 1 & \text{si } p_1 \leq q \leq p_2; 0 \text{ en caso contrario} \\ I_2 = 1 & \text{si } p_2 < q \leq 1; 0 \text{ en caso contrario} \end{cases}$$

$p_1 = h_1/h$  y  $p_2 = h_2/h$  ( $h_1$  y  $h_2$  son las alturas desde el suelo donde ocurren los dos puntos de inflexión del perfil del tronco)

$$\beta = b_1^{1-(I_1+I_2)} b_2^{I_1} b_3^{I_2} \quad \alpha_1 = (1 - p_1) \frac{(b_2-b_1)k}{b_1 b_2}$$

$$\alpha_2 = (1 - p_2) \frac{(b_3-b_2)k}{b_2 b_3} \quad r_0 = (1 - h_{st}/h)^{k/b_1}$$

$$r_1 = (1 - p_1)^{k/b_1}; r_2 = (1 - p_2)^{k/b_2}; \quad c_1 = \sqrt{\frac{a_0 d^{a_1} h^{a_2-k/b_1}}{b_1(r_0 - r_1) + b_2(r_1 - \alpha_1 r_2) + b_3 \alpha_1 r_2}}$$

La función de volumen comercial tiene la siguiente expresión:

$$v_i = c_1^2 h^{k/b_1} (b_1 r_0 + (I_1 + I_2)(b_2 - b_1)r_1 + I_2(b_3 - b_2)\alpha_1 r_2 - \beta(1 - q)^{k/\beta} \alpha_1^{I_1+I_2} \alpha_2^{I_2}) \quad [4]$$

donde:  $v_i$  = volumen del árbol (m<sup>3</sup>) desde la base hasta una cierta altura en punta delgada  $h_i$  (cm)

En este sistema de volumen, los valores de los parámetros ( $a_i$ ,  $b_i$  y  $p_i$ ) para cada clon (compartidos por las ecs. [3] y [4]) son los siguientes:

Clon	$a_0$	$a_1$	$a_2$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$p_1$	$p_2$
'Beaupre'	0,000042	2,078666	0,814089	0,000011	0,000028	0,000024	0,035131	0,610721
'I-214'	0,000022	1,952337	1,157758	7,195E-6	0,000032	0,000027	0,025326	0,370233
'MC'	0,000028	2,151009	0,892849	6,698E-6	0,000033	0,000028	0,023252	0,412882
'Raspalje'	0,000053	2,011194	0,808889	7,601E-6	0,000021	0,000029	0,021384	0,127462
'Unal'	0,000038	2,016059	0,915044	7,245E-6	0,000024	0,00003	0,024174	0,127927

- La proyección del crecimiento en diámetro medio ( $dm$ ) para cada clon se lleva a cabo mediante la expresión [5]:

$$dm_2 = \frac{b_1 + X_0}{1 + \frac{b_2}{X_0} t_2^{-b_3}}, \text{ siendo } X_0 = \frac{dm_1 - b_1 + \sqrt{(dm_1 - b_1)^2 + 4 \cdot b_2 \cdot dm_1 \cdot t_1^{-b_3}}}{2} \quad [5]$$

donde:  $dm_1$  y  $dm_2$  son el diámetro medio (cm) a una edad inicial ( $t_1$ ) y a la edad de proyección ( $t_2$ ), respectivamente, Los valores estimados de los parámetros ( $b_i$ ) para cada clon son los siguientes:

Clon	$b_1$	$b_2$	$b_3$
'Beaupre'	17,7750	387,0319	1,3953
'I-214'	39,8730	144,4925	1,3323
'MC'	18,5350	411,3175	1,2529
'Raspalje'	48,9933	240,0485	1,3519
'Unal'	-	967,1839	1,3804

- La estimación del volumen total y comercial para cada clon presente en la finca se lleva a cabo mediante una función de volumen de razón de rodal que tiene la siguiente expresión:

$$V_i = b_1 \cdot dm^{b_2} \cdot N^{b_3} \cdot \exp\left(\frac{b_4}{t}\right) \cdot \exp(b_5 \cdot d_i^{b_6} \cdot dm^{b_7}) \quad [6]$$

donde:  $V_i$  = volumen total del clon en la finca ( $m^3$ ) hasta un diámetro en punta delgada  $d_i$  (cm);  $dm$  = diámetro medio del clon en la finca (cm);  $N$  = número de árboles del clon en la finca;  $t$  = edad de la plantación (años), Los valores estimados de los parámetros ( $b_i$ ) para cada clon son los siguientes:

Clon	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$b_5$	$b_6$	$b_7$
'Beaupre'	0,000066	2,746355	0,994789	-0,25647	-1,02858	4,190568	-4,13152
'I-214'	0,000041	2,898013	1,007248	-0,48323	-4,07803	4,255634	-4,61104
'MC'	0,000051	2,847962	1,000986	-0,33125	-1,58535	4,432393	-4,52325
'Raspalje'	0,000086	2,646741	1,015669	-0,20912	-0,33359	3,84003	-3,42773
'Unal'	0,000058	2,775475	1,00172	0,107771	-1,16816	3,979925	-3,92001

- Consideraciones sobre las proyecciones:

- ✓ No se recomienda hacer proyecciones del crecimiento para plazos superiores a 5 años (clon 'Raspalje'), 6 años (clones 'Beaupre' y 'Unal') y 10 años (clon 'I-214') para evitar errores demasiado elevados en las estimaciones, Si es necesario hacer proyecciones más largas, los resultados deben tomarse con cautela,
- ✓ Igualmente, deben tomarse con cautela los valores de la proyección del volumen total o comercial de masa si el número de árboles de un mismo clon en una finca es superior a 300,
- ✓ Para la estimación del volumen total de la finca a la edad de proyección se considera en todos los casos que no ha ocurrido mortalidad entre la edad inicial y la edad de proyección, por lo que el número de pies ( $N$ ) iniciales coincide exactamente con el número de pies a la edad de proyección,

- Glosario:

- ✓ Finca: zona con chopos de la misma edad en la que puede existir un único clon o varios clones,
- ✓ Edad de la plantación: Es el número de veranos que tienen las plantas en la finca, expresada en años,
- ✓ Diámetro normal ( $d$ ): diámetro del tronco medido a 1,30 m de altura sobre el suelo, expresado en cm,
- ✓ Perímetro normal: perímetro del tronco medido a 1,30 m de altura sobre el suelo, expresado en cm,
- ✓ Altura total ( $h$ ): altura del árbol desde la base hasta el ápice, expresada en m,
- ✓ Diámetro mínimo en punta delgada: diámetro mínimo que se requiere para un determinado destino comercial,
- ✓ Volumen total del árbol ( $v$ ): es el volumen total con corteza del árbol, expresado en  $m^3$ ,
- ✓ Volumen del árbol para desarrollo ( $v_{\text{desarrollo}}$ ): es el volumen total con corteza del árbol que se puede usar para desarrollo, expresado en  $m^3$ ,

- ✓ Volumen del árbol para sierra ( $v_{sierra}$ ): es el volumen total con corteza del árbol que se puede usar para sierra, expresado en  $m^3$ ,
- ✓ Volumen total de la finca ( $V_{total}$ ): es el volumen total de la finca, expresado en  $m^3$ ,
- ✓ Volumen de la finca para desarrollo ( $V_{desarrollo}$ ): es el volumen total de la finca que se puede usar para desarrollo, expresado en  $m^3$ ,
- ✓ Volumen de la finca para sierra ( $V_{sierra}$ ): es el volumen total de la finca que se puede usar para sierra, expresado en  $m^3$ ,